

Registreringsskjema

for radonmåling med lukket sporfilm



Organisasjonsnr. 987395176 MVA
Pb. 24 Blindern, 0313 Oslo
Tlf. 95 12 93 66, www.radonlab.no
Fax 21 96 03 55, post@radonlab.no

Se baksiden av dette arket for bruksanvisning.

Bestiller:

Navn:.....

Adresse:.....

Postnummer:.....Sted.....

Tlf. hjemme/dagtid.....

Kommune:

Målested:

(fylles ut bare hvis forskjellig fra bestillers adresse)

Adresse:.....

Postnummer:.....Sted.....

Kontaktperson.....

Gårds- og bruksnr.....

Sporfilmens kode (se bunn)	Rom	Startdato og klokkeslett	Sluttdato og klokkeslett	Etasje (kjeller=0)

Boligtype:

- Blokkleilighet
- Villa
- Rekkehus
- Horisontaldelt tomannsbolig
- Vertikaldelt tomannsbolig

Konstruksjon :

- Kjeller under bakkenivå
- Kjeller delvis under bakkenivå
- Kryp kjeller
- Ringmur
- Plate på mark

Ventilasjon:

- Naturlig ventilasjon (vinduer og ventiler)
- Mekanisk avtrekksventilasjon (større vifte)
- Balansert mekanisk ventilasjon
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Antall etasjer:..... (Kjeller skal bare medregnes dersom det finnes oppholdsrom der, for eksempel kjellerstue)

Har bygningen vært normalt oppvarmet under måleperioden? Ja Nei

Har vinduer vært åpne om natten i rom der det har blitt målt? Ja, rom..... Nei

Har ventilasjonssystemet fungert normalt i måleperioden?

Ja Nei, beroende på.....

Har luftenventiler vært åpne i måleperioden? Ja Nei

Byggeår:..... Omfattende ombygning i (år):.....

Radonmåling har tidligere blitt utført i (år):..... Av:.....

Målemetode:..... Årsmiddelverdi:..... Bq/m³

Det bekreftes at oppgitte instruksjoner for målingen har blitt fulgt:

.....
Underskrift

Bruksanvisning for måling av radonkonsentrasjon med lukket sporfilm i boliger

radonlab 

Organisasjonsnr. 987395176 MVA
Pb. 24 Blindern, 0313 Oslo
Tlf. 95 12 93 66, www.radonlab.no
Fax 21 96 03 55, post@radonlab.no

Les dette først:

Pakken inneholder en eller flere aluminiumsposer med sporfilmbokser, denne bruksanvisningen og returkonvolutt.

På baksiden av denne bruksanvisningen skal måleperiode m.m. noteres. Vær oppmerksom på at du må svare på samtlige spørsmål og underskrive på registreringsskjemaet om at bruksanvisningen har blitt fulgt.

Målested:

1. Målinger bør utføres i de viktigste oppholdsrom (f. eks. soverom, stue, kjellerstue, kjøkken) med en sporfilm per rom. Dersom boligen har flere etasjer som benyttes til boligformål bør det gjøres minst en måling i hver etasje. Dersom kjelleren har rom som benyttes til boligformål, for eksempel kjellerstue eller soverom, skal det måles der også, selv om arealet ikke formelt regnes med som boareal.
2. Bovaner skal ikke endres under måleperioden. Det vil si at innetemperaturen skal være som normalt og lufting gjøres som vanlig. Mekanisk ventilasjonssystem (hvis det finnes) skal benyttes slik det var tiltenkt da bygningen ble tatt i bruk.

Måleperiode:

For at årsmiddelverdi skal kunne beregnes må måleperioden være på minst to måneder. Lengre måleperioder anbefales. Målesesongen er ca. oktober t. o. m. april.

Plassering av sporfilm:

1. Åpne aluminiumsposene og ta ut boksene med sporfilm. **OBS! Når du har åpnet aluminiumspose er målingen i gang. De sorte boksene med sporfilm skal ikke åpnes!**
2. Boksene skal plasseres fritt, helst midt i rommet, gjerne på ett bord, hylle, skap, opphengt i taket eller lignende. Boksene må **ikke** legges på gulvet. Avstand til veggen bør være minst 10 cm og den bør helst ikke plasseres nærmere enn 2 meter fra lufteluke, ytterdør, vindu, radiator eller annen varmekilde, eller der den kan påvirkes av trekk, eller TV/stereo.
3. Fyll ut skjemaet, svar på samtlige spørsmål og skriv under på baksiden av denne bruksanvisningen. Skriv opp dato og klokkeslett når du starter målingen.
4. Når målingen avsluttes noteres dato og klokkeslett på registreringsskjemaet. Legg så sporfilmboksene og registreringsskjema i returkonvolutt og send til Radonlab, Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo, så snart som mulig.

OBS! La ikke brukte sporfilmer bli liggende. De må sendes til Radonlab innen ett døgn.